



FoneSync Anleitung

Vielen Dank für die Verwendung von FoneSync für Samsung Handys


Mit dieser Software können Sie Kontaktdaten und Kalendereinträge zwischen einem Samsung-Handy und Mac OS X synchronisieren.

In der [Demoversion](#) werden die ersten 5 Kontakte des Apple Adressbuchs und die letzten 5 iCal Kalendereinträge auf das Handy übertragen. Es können keine Daten vom Handy auf den Macintosh überspielt werden.

Sobald Sie die Vollversion von FoneSync aktivieren, sind diese Beschränkungen aufgehoben.

Sicherung Ihrer Daten

Um eventuelle Datenverluste in Ihrem Adressbuch oder iCal-Kalender zu verhindern, sollten Sie diese Daten zuerst sichern.



So sichern Sie die Adressbuchdaten:


1. Öffnen Sie das Adressbuch.
2. Klicken Sie auf
Ablage > Exportieren > Adressbucharchiv...

So stellen Sie Adressbuchdaten wieder her:

1. Öffnen Sie das Adressbuch.
2. Klicken Sie auf
Ablage > Importieren > Adressbucharchiv...
3. Wählen Sie eine früher gesicherte Archivdatei.

Sicherung Ihrer Daten

So sichern Sie die iCal-Daten:



1. Öffnen Sie iCal.
2. Klicken Sie auf
Ablage > Sicherungskopie von iCal...

So stellen Sie iCal-Daten wieder her:

1. Öffnen Sie iCal.
2. Klicken Sie auf **Ablage > iCal wiederherstellen...**
3. Wählen Sie eine früher gesicherte Archivdatei.

(Die Sicherungsdialoge können unter Mac OS X Tiger anders aussehen)

Verbinden Ihres Handys

FoneSync unterstützt Verbindungen über Bluetooth und über USB.

Hinweis: Zur Zeit kann nur das S5230 mit einer USB Verbindung synchronisiert werden.

Verbinden über USB:

1. Klicken Sie im Handy auf **Einstellungen** > **Telefoneinstellungen** > **PC-Verbindungen**. Wählen Sie **Samsung PC-Studio** aus und speichern Sie die Einstellung.
2. Wechseln Sie im Handy zurück ins Hauptmenü.
3. Schließen Sie das Handy an das USB-Kabel und mit dem Kabel an den Macintosh an.
4. Starten Sie FoneSync

Verbinden über Bluetooth:

Sollten Sie Ihr Handy schon mit dem Mac gekoppelt haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Aktivieren Sie Bluetooth
Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Macintosh Computer und auf dem Handy.

Einige Handys müssen zuerst auf "Sichtbar" gestellt werden. Falls Sie Ihr Handy nicht sehen, überprüfen Sie die Einstellung auf dem Handy.

Verbinden Ihres Handys

2. Koppeln Sie das Handy mit dem Mac
Wählen Sie **Systemeinstellungen > Bluetooth**.
Klicken Sie auf + bzw. auf **Neues Gerät konfigurieren**.

Mac OS X startet nun den Bluetooth-Assistenten.
Wählen Sie Ihr Handy aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

3. Am Ende des Vorgangs werden Sie nach Internet-Zugangsdaten gefragt. Hier müssen Sie nichts eingeben und lassen die Einstellungen, wie sie sind.

Beenden Sie anschließend den Bluetooth-Assistenten und die Systemeinstellungen.

4. Aktivieren Sie die Autorisierung auf dem Handy. Damit FoneSync ohne Störungen synchronisieren kann, muss der Mac ohne Nachfragen auf das Handy zugreifen können.

Suchen Sie auf dem Handy in den Bluetooth Einstellungen den Macintosh Computer aus, den Sie gekoppelt haben, und autorisieren Sie den Mac, damit er ohne Nachfragen auf das Handy zugreifen kann.

Diese Einstellung finden Sie meistens unter **Bluetooth > gekoppelte Geräte**.

FoneSync anwenden

Starten Sie FoneSync

Nachdem Sie Ihre Handy per Bluetooth oder USB mit dem Macintosh verbunden haben, können Sie FoneSync starten.

Nach dem Start von FoneSync werden Sie als erstes aufgefordert, ein Handy zur Synchronisation hinzuzufügen.



Klicken Sie **Handy hinzufügen**.

FoneSync anwenden

Sie sehen eine Liste der Handys, mit denen Sie Ihre Daten synchronisieren können. Klicken Sie auf das Handy, das Sie benutzen wollen.



Achtung: Sollte kein Handy erscheinen, stellen Sie sicher, dass das Handy das Hauptmenü anzeigt und kein Untermenü aufgerufen ist.

Nutzen Sie Bluetooth, muss Bluetooth auf dem Mac und dem Handy aktiviert und das Handy mit dem Mac gekoppelt sein. In den Bluetooth-Einstellungen des Handys stellen Sie ein, dass der Mac ohne Nachfragen Zugriff auf das Handy hat.

Um Ihre Daten zu synchronisieren, muss FoneSync einmalig aktiviert werden.

FoneSync aktivieren

FoneSync muss aktiviert werden, bevor Daten mit Mac OS X abgeglichen werden können.



Klicken Sie **FoneSync aktivieren**. Sie sehen ein neues Fenster, in dem Sie einen Aktivierungsschlüssel eingeben können. Sollten Sie keinen besitzen, können Sie diesen gleich online erwerben.


Geben Sie noch Ihre E-Mail Adresse ein und klicken Sie **Weiter**.

Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie **Fertig**, um zu FoneSync zurückzukehren.

Achtung: Um FoneSync auf einem anderen Computer zu nutzen, muss die Lizenz deaktiviert werden. Klicken Sie **FoneSync > Lizenz deaktivieren...** um Ihre Lizenz freizugeben. Danach können Sie FoneSync auf einem anderen Rechner aktivieren.

Daten synchronisieren

Wenn Sie ein Handy zum ersten Mal für eine Synchronisation auswählen, werden Sie aufgefordert, die Einstellungen für den Datenabgleich festzulegen.



Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

Daten auf Computer und Handy zusammenführen.

Hiermit werden die Daten des Handys auf den Computer kopiert und die ausgewählten Daten des Computers auf das Handy übertragen. Doppelte Einträge werden gelöscht und neue Einträge sowohl auf dem Handy, als auch auf dem Computer hinzugefügt.

Daten auf dem Handy löschen. Hiermit werden die Daten des Handys gelöscht und durch die Daten des Computers ersetzt.

Daten synchronisieren

Sobald Sie die Einstellungen für Ihr Handymodell gewählt haben, können Sie Ihre Daten zwischen dem Handy und Mac OS X synchronisieren.

Hier ist es möglich, nur die Kontakte, nur die Kalendereinträge oder beide Kategorien abzugleichen. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Button.



Nach dem Klick startet der gewünschte Datenabgleich.


Achtung: Je nach der Menge der Daten kann die Synchronisation einige Zeit dauern.

Die Synchronisationseinstellungen wie z.B. die Auswahl der Kontakte oder Kalender, können Sie jederzeit ändern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Sync-Einstellungen**.

Sync-Einstellungen

Es erscheint ein neues Fenster mit den generellen Sync-Einstellungen und den Syncoptionen für Kontakte und Kalender.

Sync-Einstellungen:




Hier können Sie Einstellen, ob der Macintosh oder das Handy bei einem Konflikt bevorzugt werden soll.

Wenn sich also die Einträge eines Kontaktes sowohl auf dem Mac als auch auf dem Handy geändert haben, werden die Änderungen des hier ausgewählten Gerätes übernommen.

Sync-Einstellungen

Synchronisation von Kontakten:



Hier können Sie bestimmen, ob alle Kontakte oder nur Kontakte einer bestimmten Gruppe synchronisiert werden.

Weiterhin können Sie bestimmen, in welcher Gruppe auf dem Mac die Kontakte gespeichert werden, die Sie auf dem Handy erstellen.

Sync-Einstellungen

Synchronisation von Kalendereinträgen:



Hier können Sie bestimmen, ob alle Kalendereinträge oder nur Einträge einzelner Kalender synchronisiert werden.

Weiterhin können Sie bestimmen, in welchem Kalender auf dem Mac die Kalendereinträge gespeichert werden, die neu auf dem Handy erstellt werden.

Zusätzlich können Sie festlegen, welcher Zeitraum vor und nach dem aktuellen Datum abgeglichen wird.

FoneSync Support

FoneSync deinstallieren:

Um FoneSync zu deinstallieren, bewegen Sie das FoneSync Programm in den Papierkorb und entleeren Sie den Papierkorb.

FoneSync auf einem anderen Mac nutzen:

Um FoneSync auf einem anderen Computer zu nutzen, muss die Lizenz deaktiviert werden. Klicken Sie **FoneSync > Lizenz deaktivieren...** um Ihre Lizenz freizugeben. Danach können Sie FoneSync auf einem anderen Rechner aktivieren.

Support für FoneSync:

Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn bei der Benutzung von FoneSync Probleme auftreten. Senden Sie uns dazu ein Fehlerbericht zu:

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **HILFE > Supportanfrage**. Ein Bericht wird generiert, der uns wertvolle Hinweise zur Fehlerbehebung bietet.
2. Senden Sie uns den Bericht per E-Mail zu.

Hinweis: Vergessen Sie nicht die konkrete Fehlerbeschreibung und Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie für Rückfragen erreichen können.